Windows 10 をリセットする

設定から "復元" オプションを使用してリセットする方法。

作成者: Conor Bailey

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-17 12:48:34 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

設定を利用して、Windows のリセットを開始します。

この方法はWindows 10 のほとんどの問題を修正します。

Windows をリセットする理由はたくさんあります

1. あなたのPCが遅く、その理由が把握できない場合
2. あなたのPCがウイルスを持ち、アンチウイルスが検知してくれないと断念している
3. Windows の重要な部分が、アップグレード失敗した
4. 星は整列しました。また、それをするようにあなたに命じるビジョンを持っていました。

Windows 10 は今まで以上に簡単になりました。開始するには、以下の手順に従ってください！

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — 設定を開く



- Windows キー + I キー で設定画面を開きます。
- "更新とセキュリティ" をクリックします

手順 2 — 復元



- 設定画面で "復元" をクリックします

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-17 12:48:34 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3 — リセット



- 復元画面から "このPCを初期状態に戻す" の下の "開始する" をクリックします

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 4 — ファイルの保持または削除



- 次に、2つのオプションどちらかを選択するように求められます。あなたの目的に応じた物を選択してください。
- 個人用ファイルを保持する: これは、あなたがドキュメント、ピクチャ、ビデオフォルダーなどに保存したファイルを保持します。これにより、Windows の新規インストールが行われますが、全てのファイルが保持されています。
- すべて削除する: これは、Windows を完全に削除します。以前にあったファイル、アプリはすべて削除されます。他のドライブやパーティションに保存されているファイルは残ります。このオプションを選択する前に、保存したいデーターは必ずバックアップしてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-17 12:48:34 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 5 — あと少しクリックを







- 少し待つと、Windows はどのアプリがアンインストールされるか知らせてくれます。"次へ" をクリックします。
- 何が起こるを確認したあと、"リセット" をクリックします。

手順 6 — ローディングが続きます







- 残りは自動で行い、時間がかかります。お茶を飲み、リラックスしてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7 — 仕上げ





- リセットが完了したら、通常通りログインしてください。
- Windows はいくつかの最終変更を行い完了です!
- デスクトップには削除されたすべてのアプリが記載されている HTML ファイルが表示されます。

デバイスを再構成するには以下の手順を逆の手順を実行してください。

© iFixit — CC BY-NC-SA